



| | |
|----------------------|----|
| 如何使用印能捷页面尺寸编辑器 | 1 |
| 编辑净尺寸框 | 3 |
| 编辑页面尺寸 | 6 |
| 净尺寸框和页面尺寸设置 | 10 |
| 使用本手册 | 17 |



如何使用印能捷页面尺寸编辑器

印能捷中有一个 **Adobe Acrobat** 插件，可以从视觉上设置页面的净尺寸，这个插件就是页面尺寸编辑器。有效使用页面尺寸编辑器的方法有：

- 对于 **PDF** 输入文件，在添加 **PDF** 文件到作业之前，请先采用页面尺寸编辑器设置页面净尺寸。在精炼 **PDF** 输入文件的时，净尺寸将被保留。印能捷的设置页面尺寸对话框可显示其净尺寸。
- 在已精炼页面中，采用页面尺寸编辑器作为净尺寸框浏览器。
- 采用页面尺寸编辑器从视觉上设定页面的净尺寸大小。请注意度量单位。在作业管理器窗口，选择欲采用同一净尺寸的所有页面。在编辑菜单中，选择设置页面尺寸，在设置页面尺寸对话框中设定全部所选页面的净尺寸。



页面尺寸编辑器工具

页面尺寸编辑器有两套工具：编辑净尺寸框工具和编辑页面尺寸工具。编辑净尺寸框位于工具栏上，编辑页面尺寸工具是隐藏的。

- 编辑净尺寸框工具用来编辑净尺寸框。
- 编辑页面尺寸工具可用来编辑媒体框、裁切框、净尺寸框、以及内容框。



编辑净尺寸框

如何编辑净尺寸框：

1. 如果 Adobe Acrobat 中显示了 PDF 页面，点击工具栏上的编辑净尺寸框工具。




图 1：使用编辑净尺寸框工具



出现净尺寸框对话框。




图 2：净尺寸框对话框



2. 要编辑净尺寸框，请完成以下步骤之一：

- 在 X 偏移量、Y 偏移量、宽度和高度框中输入新的值。

净尺寸框位置按照新值移到相应位置。

- 通过鼠标可移动一个或多个净尺寸框的边，也可移动整个净尺寸框。请参看图 3。


X 偏移量、Y 偏移量、宽度和高度框中的值随着新的净尺寸框位置而改变。



要移动整个净尺寸框，
移动鼠标指针到净尺寸框内。
拖净尺寸框到新位置。



要一次移动净尺寸框的两边，
将指针指向净尺寸框的角。
拖净尺寸框到新位置。



要每次只移动净尺寸框的一边，
将鼠标移到该条边上。
拖净尺寸框到新位置。

图 3：互动更改页面几何尺寸

现在，已经对净尺寸框尺寸做了更改。但是，在印能捷认可页面尺寸编辑器中设定的修改之前，必须再次精炼 PDF 页面。再次精炼是通过仅带规范化的处理方案（一个精炼处理方案，清除了色彩转换、陷印复选框）进行的。

编辑页面尺寸

如何编辑媒体框、裁切框、净尺寸框、以及内容框：

1. 如果 Adobe Acrobat 中显示了 PDF 页面，点击工具栏上编辑净尺寸框工具，并按住鼠标键不放。

此时以前隐藏的编辑页面尺寸工具将出现。

2. 编辑页面尺寸工具显示之后，移动鼠标到右边，并选定它。




图 4：选择编辑页面尺寸工具



出现页面尺寸对话框。




图 5：页面尺寸对话框



注意：如果使用的是编辑页面尺寸工具，那么工具栏上会显示编辑页面尺寸按钮，除非切换到编辑净尺寸框工具或终止工作。如果启动或重新启动 **Adobe Acrobat**，工具栏上出现的始终是编辑净尺寸框工具。

3. 在区域框中，选择想要修改的区域：媒体框、裁切框、净尺寸框、出血框或内容框。

更多有关区域选项的信息，请参阅第 12 页的 *区域* 一节。

4. 对于框，选择偏移量或坐标。

更多有关框选项的信息，请参阅第 13 页的 *框* 一节。

5. 要编辑媒体框、裁切框、净尺寸框、出血框、或内容框，请按照以下之一进行：

- 为区域输入新值。

如果选定的是坐标，可改变上、下、左和右部框中的数值。

如果选定的是偏移量，可改变 X 偏移量、Y 偏移量、宽度和高度框中的数值。

屏幕上的区域位置将移动到与新值相匹配的位置。

- 使用鼠标移动区域的一条或多条边，甚至整个区域。参看第 5 页的图 3。
值随着区域的移动而改变。

6. 在应用框中，选择想要应用这些新设置的页面。
7. 点击应用。



现在，已经对区域尺寸做完了修改。但是，在印能捷认可页面尺寸编辑器中经过修改的设定之前，必须再次精炼 **PDF** 页面。再次精炼是通过只含规范化的处理方案（一个精炼处理方案，清除了色彩转换和陷印复选框）进行的。



净尺寸框和页面尺寸设置

本节阐述的是净尺寸框和页面尺寸对话框中的设置。

净尺寸框




图 6：净尺寸框

X 偏移量——净尺寸框相对于页面左下角的水平距离。在净尺寸框中，X 偏移量通常是个负数。

Y 偏移量——净尺寸框相对于页面左下角的垂直距离。在净尺寸框中，Y 偏移量通常是个负数。

宽度——净尺寸框的宽，从 X 偏移量开始测量。

高度——净尺寸框的高。从 Y 偏移量开始测量。




图 7：净尺寸框尺寸

单位——净尺寸框中表示距离的单位，如磅、英寸、厘米或者毫米。

应用——净尺寸框中所作的改变应用到哪些页面。



页面尺寸对话框

区域

区域的选项有：

- 媒体框
- 裁切框
- 净尺寸框
- 出血框
- 内容框

媒体框——长方形框，用来描述页面的天然尺寸，如 A4 纸尺寸。此长方形含有所有页面内容，如出血、印刷标记、以及其它类似内容。

裁切框——长方形框，用于描述页面印刷或显示的大小。默认值是媒体框。

净尺寸框——长方形框，用于描述页面的最终尺寸，如 A4 纸张尺寸。通常媒体框由于含有印刷指示、裁切线或其它内容，其要比净尺寸框大。默认值是裁切框。

出血框——长方形框，用于描述在生产环境中，页面应该裁切到何种程度。

在印刷生产中，出血区域是用来配合裁切、折页、切边设备的物理限制的。实际印刷页面上可能在出血框以外含有印刷厂的标记。默认值是裁切框。

内容框——长方形框，用于将 PDF 内容置入另一个应用软件时描述页面的大小。默认值是裁切框。




图 8：页面区域定义样本

框

框的选项有：

- 偏移量

此选项可以设定区域的宽和高。

- 坐标

此选项可以设定区域右上角的位置（坐标）。



偏移量

如果选择的是偏移量，页面尺寸框中的选项是 X 偏移量、Y 偏移量、宽度和高度。




图 9：页面尺寸对话框——选定偏移量

X 偏移量——区域相对于页面左下角的水平距离。请参看第 11 页的图 7。

Y 偏移量——区域相对于页面左下角的垂直距离。请参看第 11 页的图 7。

宽度——净尺寸框的宽，从 X 偏移量开始测量。

高度——净尺寸框的高，从 Y 偏移量开始测量。



坐标

如果选择坐标，页面尺寸框中的选项就是上、下、左和右。




图 10：页面尺寸框——选定坐标

左——区域的左坐标。即区域左边相对于页面坐标 0,0 的水平距离。

下——区域的底坐标，即区域底线相对于页面坐标 0,0 的垂直距离。

右——区域的右坐标。即区域右边相对于页面坐标 0,0 的水平距离。

上——区域的顶坐标，即区域顶线相对于页面坐标 0,0 的垂直距离。




图 11：坐标度量法

单位

页面尺寸对话框中表示距离的单位有磅、英寸、厘米和毫米。


应用

页面尺寸框中所作的改变应用到哪些页面。



使用本手册

导航键——本手册页面顶部设有导航键。这些导航键可以帮助您在本手册页面间自由浏览。其含义如下所示：



参考——参考以不同的颜色出现，如，[编辑页面尺寸](#)。点击，即可到达相应的部分。

目录——点击目录中的内容，就可到达手册中相应位置。

索引——点击旁边的页码，就可到达相应的页面。

导航栏和书签——导航栏位于窗口的左部（可以隐藏），里面有本手册所有标题的列表，点击可到达相应部分。

查找——除了使用导航键之外，也可采用 Adobe Acrobat 的查找功能，查找指定的单词或词组。在 Acrobat 编辑菜单中选择查找。关于使用 Acrobat 的信息，请参阅 *Acrobat 指南*，可在 Acrobat 的帮助菜单中找到。





索引

B

磅, 改变 11, 16
编辑净尺寸框 3
编辑净尺寸框工具 2
编辑页面尺寸 6, 8
编辑页面尺寸工具 2, 6

C

裁切框
 编辑 6
 定义 12
 区域选项 12
尺寸, 单位 11, 16
出血框
 编辑 6
 定义 12
 区域选项 12

D

单位 11, 16

G

改变尺寸单位 11
高 14
高度 10, 11, 14
工具栏 2

H

毫米, 改变 11
毫米, 改变 16

J

净尺寸框
 编辑 3, 6
 定义 12
 对话框 10
 区域选项 12
精练页面 1

K

宽 14
宽度 10, 11, 14
框选项 13

L

厘米, 改变 11, 16

M

媒体框
 编辑 6
 定义 12
 区域选项 12



N

内容框

编辑 6

定义 12

区域选项 12

页面, 应用改变 11, 16

页面尺寸对话框 12

隐藏工具 2, 6, 8

英寸, 改变 11, 16

应用 11, 16

应用改变页面 11, 16

右 15

P

PDF 输入文件 1

偏移量 13, 14, 16

Q

区域定义, 图解 13

区域选项 12

R

如何使用页面尺寸编辑器 1

S

上 15

使用本手册 17

X

X 偏移量 10, 11, 14

下 15

Y

Y 偏移量 10, 11, 14

Z

左 15

坐标 13, 15